

Joachim Heintz

Live-Elektronik mit modernem Csound (und CsoundQt)


Musikhochschule Freiburg

8 November 2018

01 Download und Hilfe

- Download **Csound** (**CsoundQt** ist in den Installern für Mac und Windows **enthalten**)
<https://csound.com/download.html>
- **Letzte CsoundQt** Version (falls nötig)
<https://github.com/CsoundQt/CsoundQt/releases>
- **Csound6~** Objekt für **PD**
https://github.com/csound/csound_pd
- Freies Online Lehrbuch (Csound **FLOSS Manual**)
<http://write.flossmanuals.net/csound>
- CsoundQt Website und Documentation
<http://csoundqt.github.io>
<http://csoundqt.github.io/pages/documentation.html>
- *Getting Started* ist im CsoundQt Menu enthalten
Examples > Getting Started
- Neues Csound Book (2016)
Lazzarini et.al. — Csound, A Sound and Music Computing Language
[Springer Seite](#) [Inhaltsverzeichnis](#)

02 Csound und Frontends




Im Fall von CsoundQt

CsoundQt -> Editor, Widgets, Umgebung

Csound -> Syntax, Reference Manual, Audio Engine

03 Wichtige Einstellungen

In CsoundQt > Configure:



- 1) Software buffer size auf 256 Samples setzen
- 2) Hardware buffer size auf 1024 setzen
- 3) Real Time Audio Module gemäß Betriebssystem setzen (meist portaudio)
- 4) Immer **adc** als input device und **dac** als output device setzen. Das Standard-Audiogerät über das Betriebssystem auswählen.

Im Csound Programm (.csd Datei):

```
<CsoundSynthesizer>  
<CsOptions>  
</CsOptions>  
<CsInstruments>
```

```
sr = 44100 5)  
ksmps = 32 6)  
nchnls = 2 7)  
0dbfs = 1 8)
```

```
instr 1  
endin
```

```
</CsInstruments>  
<CsScore>
```


```
</CsScore>  
</CsoundSynthesizer>
```

- 5) Sample rate setzen (normalerweise 44100 oder 48000)
- 6) Anzahl von Samples per Block (control-cycle) setzen (normal 32)
- 7) Anzahl von Kanälen setzen (2 = Stereo)
- 8) Immer 1 als die Zahl setzen, die 0 dB repräsentiert

Wenn man dies in Configure > Template als default setzt, wird es für jede neue Datei in CsoundQt aufgerufen.


Zum Testen jetzt CsoundQt > Examples > Useful > IO Test ausführen:

1. Links oben auf den "Run" button klicken.
2. Auf den "Widgets" button klicken. Es sollte das Fenster rechts erscheinen.
3. Auf die Checkboxes klicken um das Testsignl zu hören.



04 Coding

Ein typisches Fließdiagramm



Die Übersetzung eines solchen Diagramms in Csound Code funktioniert so:

- Man muss die **Opcode Namen** wissen (hier: Oszillator = *poscil*, Output = *out*)
- Für jede Einheit aus Input-Opcode-Output wird eine Zeile in dieser Reihenfolge geschrieben:
OUTPUT OPCODE INPUT
(Falls es mehrere Inputs oder Outputs gibt, werden sie durch Kommas getrennt.)
- Der erste Buchstabe einer Variablen bezeichnet den Typ:
 - **i**Blä -> bleibt konstant für einen Aufruf des Instruments
 - **a**Blä -> Audio Signal (jedes Sample wird neu berechnet)
 - **k**Blä -> Kontroll Signal (jeder Block wird neu berechnet)

Das Ganze wird dann noch in ein **Instrument** (beginnend mit *instr* und endend mit *endin*) eingeschlossen:

```
instr Sinus_Test
  aSinus poscil 0.2, 400
  out aSinus, aSinus
endin
```

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Instrument zu **rufen**. (Oder etwas präziser: eine Instanz zu erzeugen.)

1. Eine Zeile wie diese in den *CsScore* Abschnitt der *.csd* Datei schreiben:

```
i "Sine_Test" 0 3
```

2. Im "Widgets" Fenster Rechtsklick und "Create Button" auswählen. Es öffnet sich der *properties* Dialog. Dort dieselbe Score Zeile als "Event" einfügen:

```
i "Sine_Test" 0 3
```

Jetzt Csound **mit leerer score section** starten. Start auf den Button startet dann das Instrument.

3. Auch innerhalb des Csound Codes (also nicht im Score) kann das Instrument gerufen werden:

```
schedule "Sine_Test", 0, 3
```

05 Selbstruf Spiel

Durch *schedule* kann sich ein Instrument auch selbst rufen. Dieser Code lässt das Instrument *Perpetuum_Sinus* zwei Sekunden spielen und ruft dann nach einer Sekunde Pause die nächste Instanz:

```
instr Perpetuum_Sinus
  schedule "Perpetuum_Sinus", 3, 2
  aSinus poscil 0.2, 400
  out aSinus, aSinus
endin
```

Durch verschiedene Zufallsprozesse kann man vielleicht auf diese Version kommen:

```
instr Perpetuum_Sinus_5

  iPreviousNote = p4
  iDeviation random -3, 3
  iThisNote = iPreviousNote + iDeviation

  iDb random -30, -6
  iAmp = ampdb(iDb)
  aEnv transeg iAmp, p3, -3, 0
  aSinus poscil aEnv, cpsmidinn(iThisNote)
  out aSinus, aSinus

  iStart random 1/3, 2
  iDur random 1, 7
  schedule "Perpetuum_Sinus_5", iStart, iDur, iThisNote

endin
schedule "Perpetuum_Sinus_5", 0, 3, 60
```

Nach Belieben kann man das auch in **funktionaler Schreibweise** schreiben:

```
instr Perpetuum_Sinus_6

  iThisNote = p4 + random:i(-3,3)

  aEnv = transeg:a(ampdb(random:i(-30,-6)),p3,-3,0)
  aSinus = poscil:a(aEnv,cpsmidinn(iThisNote))
  out(aSinus,aSinus)

  schedule("Perpetuum_Sinus_6",random:i(1/3,2),random:i(1,7),iThisNote)

endin
schedule("Perpetuum_Sinus_6",0,3,60)
```

06 Live Input

Ein angeschlossenes Mikrofon wird über den *inch* opcode in Csound als Audiosignal empfangen. (Achtung – beim folgenden Code gibt es Feedbackfahr.)


```
aMic inch 1
out aMic, aMic
```

Einfaches Beispiel für Ringmodulation des Live-Inputs

```
aMic inch 1
aRM poscil aMic, 400
out aRM, aRM
```

07 MIDI Keyboard (note on/off messages)

Zuerst das MIDI Gerat in CsoundQt's Configure > Run auswahlen



Per default startet jeder Druck einer Taste des Keyboards eine Instanz des Instruments


```
instr OneMIDINote
  aNote poscil .2, 400
  out aNote, aNote
endin
```

Liest man die Tastennummer (60 = c') und die Velocity (1-127) mit, und sorgt dafur, dass beim Hochheben der Taste ein Fade-Out stattfindet, hat man einen einfachen (und unbegrenzt polyphonen) Synthesizer:

```
iCps cpsmidi
iVel veloc
aNote poscil ampdb(-64+iVel/2), iCps
aEnv linenr aNote, 1/20, 1/5, 1/100
out aEnv, aEnv
```

08 MIDI Control Change

Benutzt man CsoundQt, sollte man einen MIDI Controller am besten direkt mit einem Widget (Slider, Scroll Box, Spin Box oder ahnliches) verbinden. Am einfachsten uber den "Midi learn" Button beim Property Dialog eines Widgets:



09 ASCII Tasten (Computertastatur) als Steuerung

Der Opcode *sensekey* gibt zwei Informationen heraus: *kDown* wird 1 wenn eine Taste gedrückt wurde (sonst 0); *kKey* gibt die ASCII Tastennummer heraus. Der folgende Code zeigt die Tastennummer an:

```
kKey, kDown sensekey
if kDown == 1 then
  outvalue "key", kKey
endif
```

Und so kann man beispielsweise ein Instrument durch Drücken der Leerstaste (ASCII 32) rufen:

```
if kDown == 1 && kKey == 32 then
  event "i", "Beep", 0, random:k(0.2,1)
endif
```

Siehe auch in CsoundQt Examples > Useful > SF Snippets Player.

10 OSC (Open Sound Control) empfangen (z.B. von PD)

Das muss Csound wissen, wenn OSC von einer anderen Anwendung empfangen werden soll:

- den port über OSC durch die andere Anwendung gesendet wird
- der String mit der OSC Adresse
- der Typ der zu empfangenden Werte (i=integer, f=float, s=string etc.)

Dieser Code empfängt eine Zahl von PD bei der Adresse "/test" und zeigt sie an:

```
giPort OSCinit 9001

instr Receive
  kVal init 0
  kPing OSClisten giPort, "/test", "f", kVal
  outvalue "val", kVal
endin
schedule "Receive", 0, 999
```

11 OSC senden (z.B. zu PD)

Dies muss angegeben werden, wenn eine OSC Nachricht geschickt werden soll:

- die IP Adresse des Empfängers, oder "localhost" für diesen Computer
- der Port über den die OSC Nachricht gesendet wird
- die OSC Adresse
- die Datentypen die in einer Nachricht gesendet werden

Als sehr einfaches Beispiel, bei dem eine Zufallszahl über Port 9002 zu PD geschickt wird:

```
instr Send
  kVal randomh 1, 10, 1
  OSCsend kVal, "", 9002, "/test2", "f", kVal
  outvalue "val", kVal
endin
schedule "Send", 0, 999
```